

国内版イレクサスEA 操作マニュアル

EAの名称・パラメータ表示について

本マニュアルの画像は一部、過去バージョンのものを含んでいます。

現在はアップデートにより「V3」などのバージョン名や、パラメータ項目・数値が変更されている場合があります。

そのため、画像と完全に一致しない場合がありますが、**基本的な設定手順は同じ**です。

実際のMT4画面に表示されている内容を優先して設定を行ってください。

表示が異なってもそのまま読み進めていただいて問題ありません。

手順1. イレクサスEAのダウンロード


所定の場所から、EAファイルを入手して下さい。

手順2. MT4からExpertsフォルダを開く

FXTFのMT4を立ち上げて、ツールバーのファイルから「データフォルダを開く」をクリックしてください。

次にフォルダ一覧が表示されますので「MQL4」をクリックしてください。


さらにフォルダ一覧が表示されますので、その中から「Experts」をクリックするとExpertsのフォルダが開きます。



手順3. ExpertsフォルダにEAを挿入する

手順2で開いた「Experts」フォルダに
手順1で「ダウンロード」フォルダまたは、Desktopに保存した「ELEXUS FXTF（※ファイル名の後ろにバージョン名が付く場合があります）.ex4」を挿入してください。

挿入方法はコピー&ペーストでも、ドラッグ&ドロップでも構いません。



手順4. MT4にEAが入っていることを確認

一度MT4を閉じてから、MT4を再起動してください。

MT4を再起動することで、手順3で挿入した「ELEXUS FXTF（※ファイル名の後ろにバージョン名が付く場合があります）.ex4」がExpertsフォルダに反映されます。

続いて、MT4の上部ツールバーの「表示」から「ナビゲーター」を選択します。

「ナビゲーター」の中に「エキスパートアドバイザ」があり、「+」マークをクリックして開いていただくと、先ほど挿入したEAがあればMT4へEAを入れる事ができました。

（「+」マークは「-」マークへ変わります。）

もし、「ナビゲーター」の「エキスパートアドバイザ」の中にELEXUS FXTFの表記が無い場合は、手順ミスが考えられます。

もう一度、手順2からやり直してください。

“

よくあるミスは、違うフォルダーに入れてしまっていることです。

必ず「Experts」フォルダに入れてください。

”

手順5. エクスパートアドバイザを設定する


MT4にイレクスサスEAが入ったら、今度はEAの設定を行っていきます。

まず、MT4の上部ツールバーの「ツール」から「オプション (O) 」をクリックし、MT4の画面上にオプション画面を表示させます。

表示されたオプション画面のタブから「エキスパートアドバイザ」を選択し、

- ・「自動売買を許可する」
- ・「DLLの使用を許可する（信頼できるアプリケーションのみで有効）」

の2つのチェックボックスにチェックを入れ、最後に「OK」ボタンをクリックしてください。



クリック後は自動的にオプション画面が閉じられます。

手順6. チャートにEAを入れる

MT4の上部ツールバーの「ファイル」から「新規チャート (N)」をクリックすると、いくつかの通貨ペアが表示されますので、

「USDJPY-cd (ドル円)」と「EURJPY-cd (ユーロ円)」の2つのチャートを表示します。

ドル円とユーロ円のチャートを表示したら
EAを5分足チャートに入れていきます。

チャートの上部に「M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1、W1、MN」と表示されている部分がありますので、**M5**をクリックします。

5分足チャートが表示されます。




“

※間違っても対象外の通貨ペアにEAを入れても
通貨ペア自動判別機能が付いている為、自動取引しません

”

手順7. パラメータを設定してセット完了

「ELEXUS FXTF（※ファイル名の後ろにバージョン名が付く場合があります）」EAをMT4の左側のナビゲーターの「エキスパートアドバイザー」から選び、先ほど表示したドル円チャート5分足にドラッグ&ドロップをして挿入してください。




挿入すると、ドル円チャート右上に「ELEXUS FXTF（※ファイル名の後ろにバージョン名が付く場合があります）」と表示され、EAの設定画面が開きます。

ここからパラメーター設定をしていきます。

表示されている画面の「全般」タブを選択してください。

- ・「アラームを有効化」
- ・「自動売買を許可する」
- ・「DLLの使用を許可する」
- ・「外部エキスパートの使用を許可する」

の4か所にチェックボックスにチェックを入れて、最後に「OK」ボタンをクリックしてください。




次に、「パラメーターの入力」タブを押して、基本設定項目を設定してください。

各項目の詳細を下の黒枠の中に記載しますので、参考にしてください。

※右の「値」の文字や数字をダブルクリックすると、選択タブが現れます。

出ない場合はダブルクリックのスピードを、早めたりゆっくりにしたりすると出てきます。



・マジックナンバー

マジックナンバーは基本的に変更不要です。

ドル円とユーロ円は同じタイミングでエントリーしないため、同じ番号でも問題ありません。

※他のEAを同じMT4で稼働する場合は、好きな番号に変更してください。

・ロット指定方法

「固定ロット」または「変動ロット」をお選びください。

毎回同じロットでエントリーする場合は「固定ロット」、口座残高に合わせてロットを変えたい場合は「変動ロット」を選択します。

私は、資金管理を自動でしてくれる**変動ロット**をおすすめしています。

・（固定）ロット数

固定ロットを選んだ場合、毎回エントリーするロット数を入力してください。

変動ロットを選んだ場合は、触らなくてOKです。

・（変動）ロット数

変動ロットを選んだ場合、口座残高からリスクを1~3%の中から指定してください。

私は普段、**2~3%**で運用しています。

固定ロットを選んだ場合は、触らなくてOKです。

・通知機能

エントリー時と決済時に、メールやプッシュ通知でお知らせするかを選びます。

ONにする場合は、別資料「メール通知設定&スマホMT4通知設定」を参考の上、ご自身のメールアドレスを設定します。

ここまでで

設定は完了です。


最後に、MT4のツールバー（画面上部）にある「自動売買」ボタンを押して**緑色の三角マークにして自動売買を有効**にします。

チャート画面の右上にニコちゃんマーク😊が表示されているか確認します。



もし赤い三角マーク（自動売買オフ）になっていたら

もう一度ボタンを押して有効にしてください。




ここまでで、ドル円チャートにEAを入れ終わりました。

手順7-2. 正しく設定できたか確認する

正しく設定できたか確認を行きましょう。

✅ 時間足を切り替えて確認する

まず、MT4上部にある時間足切り替えボタン（M1・M5・M15・H1・H4など）を使って、「5分足 → 1時間足 → 日足」へと、時間足を順に切り替えてみてください。



以下をチェックします。

- ・チャート右上に「EA名」とニコちゃんマーク 😊 が表示されていること
- ・エラーの表示が出ないこと

この2つが問題なければ、正しくチャートにEAが設置されています。

問題がなければ、必ず**5分足（M5）に戻してチャートを表示**してください。

イレクサスEAは、5分足チャートでの動作を前提としています。

“

⚠️ 注意点

EAがポジションを保有中（エントリー中）の場合は、時間足の切り替えは避けてください。

”

時間足切り替え時に、ニコちゃんマークが消える・エラーが表示される場合は、EAが正しく稼働していない可能性があります。

その場合は、お手数ですが、再設置するか、サポートまでお問い合わせください。

手順8. ユーロ円チャートにもEAを入れる

続いて同じように、[手順7](#)に戻ってユーロ円チャートにもEAを入れてください。

EAは毎月5日～月末まで、ドル円とユーロ円のチャートをそれぞれ1枚ずつ開き、それぞれにEAに入れて稼働させておきます。（同時にドル円とユーロ円を表示。）

また、EAを入れた状態で、裁量トレードを行っても問題ありませんし、他の通貨ペアを開いていても問題ありません。


※ユーロ円チャートのパラメータ設定も忘れずに行っておきましょう。

EAの設定手順と稼働方法についての解説は以上となります。

EAの稼働を停止したい場合

EAを停止したい場合は

自動売買ボタンをクリックして**赤色の四角マーク**に変えてください。



要人発言や大きな指標があり、相場が荒れる可能性がある時は、EAの停止を検討してください。

→[指標の確認](#)

※EA稼働中、EAではなくご自身で決済したいばあいは通常のトレードと同じように決済が可能です。

注文番号 /	時間	取引種別	数量	通貨ペア	価格	決済指値(S/L)	決済指値(T/P)	価格	手数料	スワップ	損益
44353760	2025.08.18 17:13:41	sell	0.28	eurjpy-cd	172.574	0.000	0.000	172.583	0	0	-252
残高: 898 455 JPY 有効証拠金: 898 203 必要証拠金: 193 283 余剰証拠金: 704 920 証拠金維持率: 464.71%											

「×」を押すと決済が可能です

MT4軽量化

MT4の軽量化することで


予期せぬトラブルが起こりにくいようなので、やっておくといと思います。

設定は難しくないので、引き続きやっていきましょう。

MT4の上部ツールバーの「ツール」から「オプション (O) 」をクリックし、MT4の画面上にオプション画面を表示させます。

手順1. 「音声設定」を変更する


「音声設定」タブを押し「音声設定を有効にする」の✓を外します。



手順2. 「チャート」設定を変更する


次に、「チャート」タブを押し「チャートの再表示用に削除済みチャートを保存」の✓を外します。

その下の、「履歴内の最大バー数」と「チャートの最大バー数」の2つを「5000」にして「保存」を押します。



手順3. 「サーバー」設定を変更する

「サーバー」タブの「ニュースを有効にする」の✓を外し「保存」を押します。



以上です。

お疲れさまでした ^^

重要事項

EA稼働中の時間足変更の禁止

EA稼働中（ポジション保有中）に**チャートの時間足を変更しないでください。**

（例：H5からH1へ変更）

時間足変更はEAの再起動を引き起こし、ポジション情報がリセットされる可能性があります。

これにより、決済が実行されないリスクがあります。

重いインジケーターや3つ以上の複数インジケーターの同時使用は非推奨

EAを入れているチャートに、重いインジケーターや3つ以上の複数インジケーターの同時使用は推奨していません。

処理負荷が増加し、EA本来の動きをしない可能性があります。

軽量のインジケーター（標準的な移動平均線など）は1~2個なら入れても問題ありません。

複数のEAを同時に稼働する場合

必ず1つのチャートに1つのEAを入れます。

同じチャートに複数のEAを入れるのは誤作動の原因になります。

例えば、ドル円チャートを2つ開き、それぞれEA1、EA2を入れる場合は、証拠金や負荷、マジックナンバーなどの問題がクリアできれば問題なく使用できます。

イレクサスEAは軽量設計で、常時稼働でMT4がクラッシュするリスクは低いです。

イレクサスEA稼働中に手動取引を行っても、直接的な支障はありません。

（エントリーと決済を頻繁に繰り返すような取引は除く）

そのため、EAを入れっぱなしで使うこともできます。

リスクに関するご案内

本EAは、過去のデータに基づいて設計されていますが、将来にわたって同様の成果を保証するものではありません。

投資には元本損失のリスクがあり、

余裕資金で運用し、ご自身の判断で取引を行ってください。

当方では一切の損失・トラブルに関する責任を負いかねます。

【著作権および使用許諾について】

本EAの著作権および知的財産権は、あやFXが保有しています。

受領者は、本EAを購入・ダウンロードした本人の専用取引口座（口座番号）に限り利用することが許諾されています。

本EAの以下の行為を固く禁じます。

- 無断コピー、複製、転載、配布、譲渡、販売
- 改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル
- 他者への不正な貸与や使用を許可すること

これらの禁止行為が判明した場合は、法的措置を含む厳正な対応を行います。

使用方法や許諾範囲についてご不明な点がございましたら、必ず記載の問い合わせ先までご連絡ください。

ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

問い合わせ先

本EAに関するご質問・不具合報告などは、以下の窓口にて承っております。

※投資判断や売買指示に関するご相談は承っておりませんので、あらかじめご了承ください。